

網址 <http://www.ait.url.tw>

阿拉法電腦 ● 營建管理第 e 高手


請洽：張順景 Tel：0920939843，03-4090010

地址：桃園縣龍潭鄉民族路 370 巷 182 弄 12 號


e-mail：ai.tech@msa.hinet.net

【改版手冊】

- 一.請在每一次改版之前,先做資料庫備份,每個資料庫都必須備份,資料庫備份敬請參考「資料庫備份手冊」。
- 二.新用戶第 1 次更新版本請在 D:\Alpha 資料夾底下新增「版本」資料夾。(若已有此資料夾則可省略此步驟)
- 三.開始進行改版:
 - 1.把收到的新版壓縮檔放在” D:\Alpha\版本” 資料夾底下,並且進行解壓縮:



- 2.進入新版本資料夾,例如「14.1122」資料夾,裡面有「PCCOST.VDS」程式檔,以及用日期命名的「1030115.SQL」資料庫結構檔。




- 3.更新「PCCOST.VDS」程式檔:


- 請將新版「PCCOST.VDS」程式檔複製,並貼到 C:\Program Files\Infolight\VD30_Client 資料夾底下,將舊版的「PCCOST.VDS」程式檔覆蓋。

四.更新「1030115.SQL」資料庫結構檔:


- 1.進入 VD30 工具(操作方法敬請參考「資料庫備份手冊」)。
- 2.到資料庫管理工具。
- 3.選要更新的資料庫\點右鍵\資料結構轉入。



4. 進入 D:\Alpha\版本\「14.1122」資料夾選「1030115.SQL」資料庫結構檔,再點擊”開啟”。




- 5.輸入資料庫登入密碼。



- 6.資料庫進行結構更新時會出現這個畫面。



- 7.完成後會回到原畫面。



備註：由於每次新版本更新，並不一定會更新「*.SQL」的資料庫結構檔，所以拿到新版本請先比對原版本

主畫面右上方的資料結構編號，



若新版本與原版本一樣，則可省略第四項作業。